

2. Corecții foto – elemente de bază



Prezentarea lecției

În această lecție veți învăța următoarele:

- Noțiuni despre rezoluția și dimensiunile unei imagini.
- Să îndreptați și să decupați o imagine.
- Să ajustați gama de nuanțe (gama tonală) a unei imagini.
- Să eliminați o nuanță predominantă dintr-o imagine utilizând instrumentul de corecție Auto Color.
- Să ajustați saturația și luminozitatea unor zone izolate dintr-o imagine utilizând instrumentele Sponge și Dodge.
- Să utilizați instrumentul Clone Stamp pentru a elimina porțiuni nedorite dintr-o imagine.
- Să utilizați instrumentul Spot Healing Brush pentru a repara o parte a unei imagini.
- Să utilizați instrumentele Healing Brush și Patch pentru a integra corecțiile în imagine.
- Să aplicați filtrul Unsharp Mask pentru a finaliza procesul de retușare a fotografiei.
- Să salvați un fișier imagine pentru utilizare într-un program de tehnoredactare.

Durata lecției este de 45 de minute până la o oră.

Strategii de retușare

Adobe Photoshop oferă un set complet de instrumente pentru corecție de culoare, destinate ajustării culorilor și nuanțelor (tonurilor) din imaginile individuale. De exemplu, puteți corecta problemele de calitate a culorii și de gamă tonală care au apărut în timpul operației de fotografiere sau în timpul scanării imaginii și, de asemenea, puteți corecta problemele de compoziție a imaginii și puteți crește gradul de claritate generală a fotografiei.

Organizarea unei secvențe eficiente de sarcini

Majoritatea retușărilor urmează aceste opt etape generale:

- Realizarea unui duplicat al imaginii sau scanării originale. (Lucrați întotdeauna pe o copie a imaginii, astfel încât ulterior să puteți reveni la original, dacă este necesar.)
- Verificarea calității scanării și a faptului că rezoluția corespunde modului în care intenționați să utilizați imaginea.

- Decuparea imaginii la dimensiunile și orientarea finale.
- Repararea defectelor din scanarea imaginilor deteriorate (cum ar fi dungi, praf sau pete).
- Ajustarea contrastului general sau a gamei tonale a imaginii.
- Eliminarea oricăror nuanțe predominante nedorite.
- Ajustarea culorilor și nuanțelor în anumite părți ale imaginii pentru a îmbunătăți zonele luminate, tonurile medii, zonele întunecate și a înviora culorile desaturate.
- Creșterea gradului de claritate generală a imaginii.

De obicei, ar trebui să parcurgeți aceste etape în ordinea prezentată aici. În caz contrar, rezultatele unei etape ar putea provoca modificări nedorite în alte aspecte ale imaginii, ceea ce va impune refacerea unor operații.

Notă: Folosirea straturilor de ajustare vă oferă o mai mare flexibilitate în a încerca diferiți parametri de corecție fără a risca deteriorarea imaginii originale.

Ajustarea proceselor pentru diferite utilizări ulterioare

Tehnicile de retușare pe care le aplicați asupra unei imagini depind parțial de modul în care veți folosi imaginea. Faptul că o imagine va fi utilizată pentru tipărire în alb-negru pe hârtie de ziar sau în format color pentru distribuire în Internet afectează totul, de la rezoluția scanării inițiale până la tipul de gamă tonală și de corecție de culoare necesare imaginii. Programul Photoshop acceptă modelul CMYK de culori pentru pregătirea unei imagini în vederea tipăririi folosind cerneluri speciale, dar și RGB și alte modele de culoare pentru imagini destinate utilizării în Web sau pe dispozitive mobile.

Ca ilustrare a unei aplicații a tehnicilor de retușare, această lecție vă prezintă pașii ce trebuie parcurși pentru corectarea unei fotografii destinate tipăririi în patru culori.

Rezoluția și dimensiunile unei imagini

Prima etapă în retușarea unei fotografii în Photoshop este să stabiliți dacă imaginea are rezoluția corectă. Termenul *rezoluție* se referă la numărul de mici pătrățele, cunoscute sub numele de *pixeli*, care descriu o imagine și care stabilesc gradul de detaliere. Rezoluția este determinată de *dimensiunile în pixeli*, sau numărul de pixeli pe lățimea și înălțimea unei imagini.



Pixeli într-o fotografie

În grafica pe calculator, există diferite tipuri de rezoluție:

Numărul de pixeli pe unitatea de lungime a unei imagini se numește *rezoluția imaginii*, măsurată de obicei în pixeli per inch (ppi). O imagine cu rezoluție înaltă are mai mulți pixeli (și, prin urmare, un fișier mai mare) comparativ cu o imagine de aceleași dimensiuni, dar cu o rezoluție scăzută. Imaginile în Photoshop variază de la rezoluții mari (300 ppi sau mai mult) la rezoluții scăzute (72 ppi sau 96 ppi).

Numărul de pixeli pe unitatea de lungime a unui monitor se numește *rezoluția monitorului*, măsurată tot în pixeli per inch (ppi). Pixelii imaginii sunt transformați direct în pixeli de monitor. În Photoshop, dacă rezoluția imaginii este mai mare decât rezoluția monitorului, imaginea va apărea pe ecran mai mare decât dimensiunile precizate pentru

tipărire. De exemplu, când afișați o imagine de 1 x 1 inch și 144 ppi pe un monitor de 72 ppi, imaginea va ocupa o zonă de 2 x 2 inch pe ecran.



Notă: Este important să înțelegeți că „afișare la 100%” se referă strict la lucrul pe ecran. La 100%, 1 pixel de imagine este egal cu 1 pixel de monitor. Exceptând cazul în care rezoluția imaginii este identică rezoluției monitorului, dimensiunile imaginii (în inch, de exemplu) de pe ecran pot fi mai mari sau mai mici decât cele ale imaginii tipărite.



Imagine 4 x 6 inch la 72 ppi; dimensiune fișier 364,5 KB.



Imagine 4 x 6 inch la 200 ppi; dimensiune fișier 2,75 MB.



Afișare pe ecran la 100%.

Numărul de puncte de cerneală per inch (dpi) produs de echipamentele de realizare a plăcilor și filmelor tipografice sau pe o imprimantă laser se numește *rezoluția imprimantei* sau *rezoluție de ieșire*. Bineînțeles, echipamente de tipărire cu rezoluție înaltă combinate cu imagini de rezoluție înaltă produc în general cea mai bună calitate. Rezoluția corectă pentru o imagine tipărită este determinată atât de rezoluția imprimantei, cât și de *frecvența ecranului*, sau linii per inch (lpi), a ecranelor de semitonuri utilizate la reproducerea imaginilor.

Țineți minte, cu cât este mai mare rezoluția imaginii, cu atât mai mare este dimensiunea fișierului și cu atât mai mult timp durează descărcarea acestuia din Web.

Pentru mai multe informații despre rezoluție și dimensiunile imaginii, vezi programul de asistență Photoshop Help.

Notă: Ca să determinăm rezoluția de imagine pentru fotografia din această lecție, am urmat regula de bază în grafica pe calculator pentru imagini color sau în tonuri de gri care urmează să fie tipărite pe imprimante digitale de mare tiraj: am realizat scanarea la o rezoluție de 1,5 până la de 2 ori frecvența de ecran utilizată de imprimantă. Deoarece revista în care imaginea va fi tipărită folosește o frecvență de ecran de 133 lpi, imaginea a fost scanată la 200 ppi (133x1,5).


Primii pași

Imaginea cu care veți lucra în această lecție este o fotografie scanată. Veți pregăti imaginea pentru a fi plasată într-o machetă Adobe InDesign a unei reviste fictive.


Dimensiunile finale ale imaginii pentru macheta de tipar vor fi 3,5 x 2,5 inchi.

Veți începe lecția prin compararea scanării inițiale cu imaginea finisată.

1. Lansați programul Photoshop (*Start* → *All Programs* → *Adobe Photoshop CS4*).
2. Deschidem cele două fișiere – imaginea inițială și cea prelucrată: **File** → **Open** → **My Network Places** → **Entire Network** → **Microsoft Windows Network** → **Arte-Plastice** → **Fapdd** → **Didactic** → **Anul I** → **semestrul 2** → **Lectia 2**.
3. După ce ați deschis cele două fișiere, alegeți **Window** → **Arrange** → **Tile** sau dați click pe butonul **Arrange documents** din Menu Bar:



4. Comparați fișierele *02Start.psd* și *02Final.psd*. Pentru a micșora dimensiunile celor două imagini, veți folosi panoul Navigator (**Window** → **Navigator**). Modificați afișarea imaginilor la 65 %.



Observați că scanarea este strâmbă, culorile din scanarea inițială sunt relativ șterse, iar imaginea este virată în roșu. De asemenea, dimensiunile sunt mai mari decât cerințele revistei. Veți rezolva toate aceste defecte în lecția de față, începând cu îndreptarea și decuparea imaginii.

5. Executați dublu clic pe miniatura *02Start.psd* pentru a deschide fișierul în Photoshop. Dacă este necesar, executați clic pe butonul OK pentru a închide avertismentul în privința neconcordanței profilurilor înglobate.
6. în Photoshop, alegeți comanda **File** → **Save As**, redenumiți fișierul *02Lucru.psd* și salvați-l în contul personal (ex. *My Computer* → *popescu.vasile on arte plastice*); executați clic pe butonul Save.
7. Dacă se deschide caseta de dialog Photoshop Format Options, eliminați semnul de validare din caseta opțiunii Maximize Compatibility și executați clic pe butonul OK.

***Nu uitați**, când efectuați corecții permanente pe o imagine, este întotdeauna înțelept să lucrați pe o copie, nu pe original. Astfel, dacă ceva nu merge bine, cel puțin o veți putea lua de la capăt pe o copie nouă a imaginii originale.*

Sugestii de la un „predicator” Photoshop

Iată două metode mai puțin cunoscute, dar extraordinare, de utilizare eficientă a instrumentului **Crop** (C):


- Folosiți instrumentul Crop pentru a adăuga „pânză” la orice imagine. Având o imagine deschisă în Photoshop, trageți un marcaj cu instrumentul Crop. După ce eliberați butonul mouse-ului, trageți punctele de control în afara zonei imaginii. Când aplicați decuparea (apăsând tasta Enter sau Return), zona transparentă va fi adăugată la „pânză”.
- Utilizați dimensiunile unei imagini pentru a decupa o altă imagine. Deschideți ambele imagini în Photoshop și faceți activă imaginea cu dimensiunile dorite pentru decupare. Selectați instrumentul Crop și executați clic pe butonul Front Image din bara Options. Acest lucru introduce înălțimea, lățimea și rezoluția imaginii în câmpurile corespunzătoare din bara Options. Treceți la imaginea pe care doriți să o decupați și trageți pe ea cu instrumentul Crop. Instrumentul impune proporția dimensiunilor în timp ce deplasați mouse-ul, iar când eliberați butonul mouse-ului și aplicați decuparea, imaginea va fi redimensionată la înălțimea, lățimea și rezoluția dorite.

Îndreptarea și decuparea unei imagini

Veți utiliza instrumentul **Crop** pentru a decupa și scala fotografia din această lecție astfel încât să se încadreze în spațiul destinat. Pentru a decupa o imagine, puteți utiliza fie instrumentul Crop, fie comanda Crop. Ambele metode șterg definitiv toți pixelii din afara zonei de decupare selectate.

1. În panoul Tools, selectați instrumentul Crop. Apoi, în bara Options (din partea de sus a zonei de lucru), introduceți dimensiunile (în inch) ale imaginii finale: în caseta Width, introduceți 3.5 in, iar în caseta Height, introduceți 2.5 in.
2. Desenați un marcaj de decupare în jurul imaginii. Nu vă faceți probleme dacă imaginea este sau nu inclusă în totalitate în marcaj, deoarece îl veți ajusta imediat.

În timp ce trageți cu mouse-ul, marcajul păstrează raportul dimensiunilor stabilite pentru destinație (3.5 x 2.5 inch).



Când eliberați butonul mouse-ului, zona din afara selecției de decupare este acoperită de un *scut de decupare*, iar bara Options afișează opțiunile pentru scutul de decupare.

3. În bara Options, asigurați-vă că **nu** este selectată caseta de validare a opțiunii *Perspective*:




4. În fereastra imaginii, deplasați indicatorul mouse-ului în afara marcajului de decupare astfel încât să apară ca o săgeată dublă, curbă (↩). Cu acest indicator, trageți în sensul acelor de ceas pentru a roti marcajul până când acesta corespunde unghiului de înclinare al imaginii.

5. Plasați indicatorul în interiorul marcajului de decupare și trageți marcajul până când acesta conține toate elementele imaginii pe care doriți să le afișați pentru a obține un aspect artistic plăcut. Dacă trebuie să ajustați dimensiunile marcajului, trageți cu mouse-ul de unul din punctele de control de colț. De asemenea, puteți apăsa tastele cu săgeată pentru a ajusta marcajul în incremente de 1 pixel.



6. Apăsați tasta Enter/Return. Imaginea va fi tăiată, iar decupajul umple acum fereastra imaginii, îndreptat, dimensionat și decupat conform datelor stabilite de dumneavoastră.

Pont: Puteți utiliza comanda *Image → Trim* pentru a anula o zonă de bordură din jurul marginilor unei imagini în funcție de transparenți sau de culoarea marginii.



7. Alegeți comanda *File → Save* pentru a vă salva munca.


Realizarea ajustărilor automate

Programul Photoshop conține mai multe funcții automate de mare eficiență care repară multe imagini cu foarte puțin efort din partea dumneavoastră. Pentru anumite tipuri de proiecte, aceste funcții sunt tot ceea ce aveți nevoie. Cu toate acestea, în situațiile în care doriți un grad mai mare de control, puteți apela la unele dintre funcțiile și opțiunile avansate disponibile în Photoshop.

Mai întâi veți încerca funcțiile de ajustare automată pentru a lumina culorile din imaginea lecției. Apoi, veți efectua aceleași ajustări utilizând funcții de control manual asupra unei alte copii a imaginii.

1. Dacă nu ați salvat munca depusă după decuparea imaginii din exercițiul anterior, alegeți acum comanda *File → Save*.

- Acum, pentru a salva o copie a imaginii, alegeți comanda File → Save As, redenumiți imaginea decupată 02Auto.psd și executați clic pe butonul Save.
Dacă se deschide caseta de dialog Photoshop Format Options, eliminați semnul de validare din caseta opțiunii Maximize Compatibility și executați clic pe butonul OK.
- Alegeți comanda Image → Auto Color. Tenta roșiatică a dispărut.



Original.

Rezultat.

Despre funcția Auto Color și comenzile de corecție automată

Comanda Auto Color ajustează contrastul și culorile dintr-o imagine folosind imaginea propriu-zisă, și nu histogramele pe canale pentru tonuri întunecate, tonuri medii și tonuri luminoase. Comanda neutralizează tonurile medii și elimină pixelii albi și negri, în funcție de valorile stabilite în caseta de dialog Auto Color Correction Options.

Caseta de dialog Auto Color Correction Options vă permite să ajustați automat gama tonală generală a unei imagini, precizând eliminările în procente și atribuind valori de culoare tonurilor întunecate, tonurilor medii și tonurilor luminoase. Puteți aplica parametrii în timpul unei singure utilizări a casetelor de dialog Levels sau Curves sau puteți salva parametrii pentru utilizări ulterioare la comenzile Levels, Auto Levels, Auto Contrast, Auto Color și Curves.

Pentru a deschide caseta de dialog Auto Color Correction Options, executați clic pe butonul Options din caseta de dialog Levels sau din caseta de dialog Curves sau alegeți opțiunea Auto Options din meniul panoului Levels sau Curves.

- Alegeți comanda Image → Adjustments → Shadow/Highlight.

În caseta de dialog Shadow/Highlight, trageți glisoarele Highlight și Shadow până când credeți că imaginea arată bine. Asigurați-vă că este validată opțiunea Preview, astfel încât în timp ce lucrați să vedeți modificările aplicate în fereastra imaginii.



- Executați clic pe butonul OK pentru a închide caseta de dialog și apoi alegeți comanda File → Save.

Despre comanda Auto Contrast

Mai puteți ajusta automat contrastul (tonuri luminoase și tonuri întunecate) și amestecul general de culori dintr-o imagine alegând comanda *Image* → *Auto Contrast*. Ajustarea contrastului transformă cei mai întunecați și cei mai luminoși pixeli în negru, respectiv alb. Această transformare face ca zonele luminoase să apară și mai luminoase, iar cele întunecate și mai întunecate și poate îmbunătăți aspectul multor fotografii sau imagini în tonuri continue (comanda *Auto Contrast* nu îmbunătățește imaginile în culori terne).

Comanda *Auto Contrast* elimină pixelii albi și negri cu 0,5% - adică ignoră primele 0,5% procente din ambele extreme la identificarea pixelilor luminoși și întunecați din imagine. Această eliminare a valorilor de culoare asigură faptul că valorile pentru alb și negru sunt zone reprezentative din conținutul imaginii, nu valori extreme ale pixelilor.


Pentru acest proiect nu veți utiliza funcția *Auto Contrast*, dar poate că veți dori să o folosiți în proiectele proprii.

7. Închideți fișierul 02Auto.psd. Apoi, alegeți comanda *File* → *Open Recent* → 02Lucru.psd pentru a deschide această imagine. Dacă vedeți caseta de dialog cu o avertizare în privința neconcordanței profilurilor înglobate, executați clic pe butonul OK.

Eliminarea unei culori dominante


Unele imagini sunt virate într-o anumită culoare (culorile nu sunt echilibrate), care a apărut la scanarea imaginii sau poate că a existat în imaginea originală. Această fotografie a unui loc de joacă este virată în roșu. Pentru a corecta acest lucru veți folosi stratul de corecție *Color Balance*.

1. Executați clic pe butonul *Color Balance* din panoul *Adjustments*.



Notă: Ca să puteți vedea pe monitor o culoare dominantă dintr-o imagine, aveți nevoie de un monitor pe 24 de biți (unul care poate afișa milioane de culori). Pe monitoarele care afișează doar 1256 de culori (8 biți), detectarea unei culori dominante este dificilă, dacă nu chiar imposibilă.

2. În panoul *Color Balance*, selectați opțiunea *Midtones* din secțiunea *Tone* și selectați opțiunea *Preserve Luminosity* din partea de jos a panoului (vezi imaginea de mai jos).
3. Mișcați glisoarele pentru a echilibra culorile în imagine. Noi am mutat glisorul de sus la valoarea -90, pe cel din mijloc la +18 și pe cel de jos la +6.



4. Executați clic pe butonul *Return to Adjustment List*  din panoul Adjustments.


Alegeți comanda File → Save. Dacă se deschide caseta de dialog Photoshop Format Options, eliminați semnul de validare din caseta opțiunii Maximize Compatibility și executați clic pe butonul OK.

Ajustarea manuală a gamei tonale

Gama tonală a unei imagini reprezintă gradul de *contrast* sau de detaliu din imagine și este determinată de distribuția de pixeli a imaginii, care merge de la pixelii cei mai întunecați (negru) până la pixelii cei mai deschiși (alb). Acum veți corecta contrastul fotografiei utilizând un strat de ajustare Levels.

În această sarcină, veți utiliza un grafic din panoul Levels care reprezintă intervalul de valori (întunecat și luminos) din imagine. Acest grafic are elemente de control care ajustează tonurile întunecate, tonurile luminoase și tonurile medii (gamma) ale imaginii. De asemenea, veți utiliza și panoul Histogram, care afișează aceste informații. Excepând cazul în care urmăriți un efect special, histograma ideală se întinde pe întreaga lățime a graficului, iar porțiunea mediană are vârfuri și văi relativ uniforme care reprezintă date adecvate despre pixelii din gama de nuanțe medii.

1. Alegeți comanda Window → Histogram pentru a deschide panoul Histogram. Apoi, din meniul panoului Histogram, alegeți opțiunea Expanded View.





2. În panoul Histogram, alegeți opțiunea RGB din meniul Channel.

3. Poziționați panoul Histogram astfel încât să puteți vedea simultan acest panou, panoul Adjustments și fereastra imaginii.


4. Executați clic pe butonul Level din panoul Adjustments ca să deschideți panoul Levels. Programul Photoshop adaugă un strat de ajustare Levels în panoul Layers.

În panoul Levels, triunghiul din stânga (negru), de sub histogramă, reprezintă tonurile întunecate, triunghiul din mijloc (gri) reprezintă tonurile sau nuanțele medii (sau *gamma*), iar triunghiul din dreapta (alb) reprezintă nuanțele deschise (luminoase). Dacă imaginea are culori din întregul interval de luminozitate, graficul se va întinde pe toată lățimea histogrammei. Observați că în acest moment, graficele din panourile Levels și Histogram sunt identice.



- A. Umbre
B. Tonuri medii sau gamma
C. Tonuri deschise (sau luminoase)


5. În panoul Levels, trageți cu mouse-ul triunghiul din stânga spre dreapta până în punctul în care histograma arată că încep culorile cele mai închise.




Pe măsură ce trageți cu mouse-ul, valorile din primul câmp Input Levels (aflat imediat sub histogramă în panoul Levels) se modifică, la fel și imaginea. În panoul Histogram, porțiunea din stânga a graficului se întinde acum până la marginea chenarului. Acest lucru arată că valorile celor mai închise tonuri au fost deplasate și mai aproape de negru.

6. Deplasați triunghiul alb spre stânga până în punctul în care histograma indică începerea celor mai deschise culori. Din nou, observați modificările valorii din al treilea câmp Input Levels, din imagine și din graficul panoului Histogram.
7. Deplasați triunghiul din mijloc (gri) spre dreapta pentru a întuneca tonurile medii.

Observați modificările din fereastra imaginii și în graficul din panoul Histogram pentru a vă da seama cât de departe să deplasați triunghiul din mijloc.





8. Când vi se pare că imaginea arată bine (noi am utilizat valorile Input Levels de 20, 0.75 și 249), executați clic pe butonul *Return to Adjustment List*  din partea de jos a panoului Levels.
9. Închideți panoul Histogram.
10. Alegeți comanda File → Save.

Înlocuirea culorilor într-o imagine

Cu ajutorul comenzii Replace Color puteți crea *măști* temporare bazate pe anumite culori și apoi puteți înlocui aceste culori. (O mască izolează o anumită zonă dintr-o imagine, astfel încât modificările să afecteze doar zona selectată, nu și restul imaginii.) Caseta de dialog Replace Color conține opțiuni pentru ajustarea componentelor de nuanță, saturație și luminozitate ale selecției: *nuanța* reprezintă culoarea, *saturația* reprezintă puritatea culorii, iar *luminozitatea* arată cât de mult alb sau negru se găsește în imagine.

Veți utiliza comanda Replace Color pentru a schimba culoarea șepcii copilului din fotografia locului de joacă.


1. Măriți imaginea pentru a vedea clar șapca de pe capul copilului.
2. În panoul Layers, selectați stratul Background (șapca se găsește pe stratul Background).
3. Selectați instrumentul Rectangular Marquee  și desenați un chenar de selecție în jurul șepcii. Nu vă faceți griji pentru realizarea unei selecții perfecte, dar asigurați-vă că ați inclus în selecție toată șapca și încercați să nu prindeți și gura copilului.





4. Alegeți comanda Image → Adjustments → Replace Color.

Se deschide caseta de dialog Replace Color și, prin definiție, zona Selection afișează o reprezentare cu negru a selecției curente.


Caseta de dialog Replace Color conține trei instrumente pipetă. Primul, instrumentul Eyedropper, selectează o culoare, al doilea adaugă o culoare la mostră, iar al treilea elimină o culoare din mostră.

5. Selectați opțiunea Localized Color Clusters. Apoi, utilizând instrumentul Eyedropper , executați clic oriunde pe șapcă în fereastra imaginii pentru a extrage respectiva culoare.



- A. Instrumentul Eyedropper (pipetă).
- B. Pipeta Add To Sample (adaugă o culoare).
- C. Pipeta Subtract From Sample (elimină o culoare).


6. După aceea, utilizați pipeta Add To Sample (B) pentru a extrage culori din alte zone ale șepcii până când, în masca afișată în caseta de dialog Replace Color este selectată și evidențiată toată șapca.



7. Deplasați glisorul Fuzziness până la valoarea 35 pentru a scădea puțin gradul de toleranță.

Parametrul Fuzziness controlează gradul în care culorile înrudite sunt incluse în mască.

8. Dacă masca afișată conține orice zone albe care nu fac parte din șapcă, eliminați-le acum: selectați pipeta *Subtract From Sample (C)*. Apoi, executați clic pe zonele respective fie în fereastra imaginii, fie în masca din caseta Replace Color pentru a elimina acești pixeli. (Nu este nici o problemă dacă în selecție rămân câțiva.)
9. În zona Replacement a casetei de dialog Replace Color, mutați glisorul *Hue* la valoarea +129, glisorul *Saturation* la valoarea -76 și glisorul *Lightness* la +10.



Pe măsură ce schimbați valorile, nuanța, saturația și luminozitatea culorii șepcii se modifică. Șapca devine verde.

10. Executați clic pe butonul OK pentru a aplica modificările.
11. Alegeți comanda Select → Deselect și apoi comanda File → Save.

Ajustarea luminozității cu instrumentul Dodge

În continuare, veți utiliza instrumentul Dodge pentru a deschide și mai mult umbrele și a reduce strălucirea instalațiilor din locul de joacă. Instrumentul Dodge se bazează pe o metodă a fotografiei tradiționale în care se îndepărta lumina în timpul expunerii pentru a deschide o zonă dintr-o imagine.


1. Micșorați sau derulați fereastra imaginii pentru a vedea aparatul pe care stă fetița.

2. În panoul Tools, selectați instrumentul Dodge și executați clic pe

butonul *Default Foreground and Background Colors*, astfel încât culoarea de prim-plan să fie negru, iar cea de fundal, alb.

3. În bara Options, efectuați următoarele:

- Din panoul pop-up Brush, selectați o pensulă cu margini difuze, ca de exemplu *Soft Round* de 21 de pixeli, și apoi trageți glisorul Master Diameter până la valoarea 30 px (executați clic în afara panoului pentru a-l închide).
- Alegeți opțiunea *Shadow* din meniul Range.
- Stabiliți valoarea parametrului *Exposure* la 100%.



3. Utilizând tușe orizontale, trageți cu instrumentul Dodge peste părțile din aparat din apropierea fetei ca să eliminați strălucirea, astfel încât să corespundă mai bine cu restul obiectului.



Original





Rezultat

Nu întotdeauna trebuie să folosiți tușe orizontale cu instrumentul Dodge, dar ele sunt cele mai potrivite pentru această imagine. Dacă faceți vreo greșală sau nu vă place rezultatul, alegeți comanda *Edit* → *Undo* și încercați din nou până sunteți mulțumit.

6. Alegeți comanda *File* → *Save*.

Ajustarea saturației cu instrumentul Sponge

Când modificați saturația unei culori, îi ajustați tăria sau puritatea. Instrumentul Sponge este util pentru efectuarea unor modificări subtile de saturație, în anumite zone ale unei imagini. Veți folosi instrumentul Sponge pentru a satura culoarea graffiti-urilor.

1. Dacă este nevoie, micșorați sau derulați imaginea pentru a vedea graffiti-ul colorat.
2. Selectați instrumentul Sponge , ascuns sub instrumentul Dodge .



3. În bara Options, efectuați următoarele:
 - În panoul pop-up Brush, selectați o pensulă mare cu margini difuze, cum ar fi *Soft Round* de 100 pixeli, și apoi deplasați glisorul *Master Diameter* la valoarea 150 px.
 - Alegeți opțiunea *Saturate* din meniul Mode.
 - Pentru parametrul *Flow* (care stabilește intensitatea efectului de saturare), introduceți valoarea 40%.




4. Trageți cu instrumentul Sponge înainte și înapoi peste graffiti pentru a le crește saturația. Cu cât trageți mai mult cu instrumentul pe o zonă, cu atât mai saturate vor deveni culorile. Fiți atent să nu suprasaturați graffiti-ul.



Original





Rezultat

5. Selectați instrumentul Move  pentru a vă asigura că nu modificați accidental saturația în alt loc.
6. Salvați-vă munca.

Compararea rezultatelor ajustării manuale și automate

La începutul acestei lecții ați ajustat imaginea folosind doar funcții automate de control al culorilor și valorilor. Pe copia de lucru a imaginii, ați aplicat ajustări manuale pentru a obține anumite rezultate. A sosit acum momentul să comparăm cele două imagini.

1. Alegeți comanda File → Open Recent → 02Auto.psd, dacă este disponibilă. Dacă este necesar, executați clic pe butonul OK pentru a închide avertismentul în privința inadvertenței profilurilor înglobate.
2. Executați clic pe butonul *Arrange Documents*  din bara aplicației ca să vedeți opțiunile de afișare pentru mai multe fișiere deschise.
3. Selectați opțiunea **2 Up** ca să afișați ambele imagini, una deasupra celeilalte.



4. Dacă este necesar, schimbați factorul de mărire pentru fiecare imagine la 75% sau mai puțin, astfel încât să vedeți toată imaginea.
5. Comparați vizual cele două rezultate.



02Lucru.psd

02Auto.psd

6. Închideți fișierul 02Auto.psd.


Dacă folosiți sistemul Windows sau dacă în Mac OS este activ chenarul de aplicație, „pânza” pentru fișierul 02Lucru.psd se mărește pentru a umple fereastra aplicației. Dacă în Mac OS nu folosiți chenarul de aplicație, executați clic pe butonul *Arrange Documents* din bara aplicației și alegeți opțiunea *Consolidate All*, astfel încât să puteți vedea clar imaginea.

Pentru unii designeri, comenzile automate ar putea fi tot ceea ce au nevoie. Pentru alții, cu cerințe vizuale mult mai ridicate, ajustările manuale reprezintă calea cea mai bună. Pentru fiecare proiect, puteți găsi un compromis între timpul economisit prin folosirea comenzilor automate și precizia oferită de ajustările manuale.

Repararea zonelor cu instrumentul Clone Stamp


Instrumentul *Clone Stamp* folosește pixelii dintr-o zonă a imaginii pentru a înlocui pixelii dintr-o altă parte a imaginii. Utilizând acest instrument, puteți nu doar să eliminați obiectele nedorite din imagini, ci și să umpleți zonele lipsă din fotografiile scanate după originale deteriorate.

Veți începe prin a înlocui o zonă albă, strălucitoare, din perete cu imaginea clonată a unor cărămizi din altă zonă a fotografiei.


1. În panoul Layers, asigurați-vă că este selectat stratul Background. Cu acest strat doriți să lucrați când veți clona cărămizi.
2. Selectați instrumentul Clone Stamp  din panoul Tools.
3. În bara Options, deschideți meniul pop-up Brush Preset și selectați o pensulă cu margine moale, ca de exemplu *Soft Round 21*. Apoi, asigurați-vă că este selectată opțiunea *Aligned*.



4. Alegeți comanda Window → Clone Source pentru a deschide panoul *Clone Source*. Panoul *Clone Source* vă oferă un grad mai mare de control asupra zonei sursă pentru clonare (în cazul nostru, cărămizile).
5. În panoul *Clone Source*, selectați opțiunile *Show Overlay* și *Clipped*. Apoi, asigurați-vă că valoarea parametrului *Opacity* este 100%. Acest strat suprapus vă permite să vedeți care este sursa donării înainte de a folosi instrumentul *Clone Stamp*.
6. Mutați instrumentul *Clone Stamp* pe cărămizile cele mai închise aflate în dreapta zonei luminoase de pe perete. (Veți dori să măriți zona pentru a o vedea mai bine.)
7. Executați *Alt+clic* (Windows) sau *Option+clic* (Mac OS) pentru a începe extragerea respectivei părți a imaginii. (Când apăsați tasta Alt sau Option, indicatorul mouse-ului se transformă într-o țintă.)



8. Începând din zona aflată imediat în dreapta șepcii fetei, trageți cu instrumentul Clone Stamp spre dreapta, peste zona luminoasă de pe cărămizi. Stratul de clonare vă permite să vedeți ce va apărea în acest loc. El este în special util pentru plasarea cărămizilor în linie dreaptă.



9. Eliberați butonul mouse-ului și mutați indicatorul într-o altă parte a zonei luminoase, după care începeți din nou să trageți cu mouse-ul.

De fiecare dată când executați clic cu instrumentul *Clone Stamp*, acesta folosește un nou punct sursă, care are cu instrumentul aceeași relație ca la prima tușă trasată. Adică, dacă începeți să pictați mai din dreapta, instrumentul va extrage cărămizi aflate în dreapta punctului sursă original. Acest lucru se datorează selectării opțiunii *Aligned* în bara *Options*.

Notă: Când opțiunea *Aligned* nu este selectată, de fiecare dată când aplicați o tușă, eșantionul va fi preluat din același punct sursă, indiferent de locul în care plasați instrumentul.

10. Continuați să clonați cărămizile până când umpleți toată zona luminoasă de pe perete.

Dacă este necesar să faceți cărămizile să pară că se așază natural în restul imaginii, puteți ajusta clonarea refăcând zona de eșantionare (ca la pasul 7) și reluând operația de clonare. Sau, puteți încerca să anulați selectarea opțiunii *Aligned* și să reluați operația de clonare.

11. Când sunteți mulțumit de aspectul cărămizilor, închideți panoul *Clone Source* și alegeți comanda *File* → *Save*.




Utilizarea instrumentului Spot Healing Brush



Următoarea sarcină de efectuat este curățarea unor pete negre de pe perete. Ați putea face aceasta cu instrumentul *Clone Stamp*, însă veți utiliza o altă tehnică. Veți folosi instrumentul *Spot Healing Brush* pentru a curăța peretele.

Pictarea cu instrumentul Spot Healing Brush

Instrumentul *Spot Healing Brush* elimină rapid defectele mici și alte imperfecțiuni din fotografii. El funcționează similar instrumentului *Healing Brush* (pe care îl veți utiliza ulterior în această lecție): pictează cu pixeli extrași dintr-o imagine sau un model și adaptează textura, luminozitatea, transparența și nuanțele pixelilor eșantion la pixelii care sunt „vindecați”. Însă, spre deosebire de instrumentul *Healing Brush*, *Spot Healing Brush* nu necesită să indicați o zonă de eșantionare. Acest instrument își extrage automat mostrele din jurul zonei rețușate.

Instrumentul *Spot Healing Brush* este excelent pentru retușarea micilor defecte din portrete, dar el va funcționa foarte bine și în această imagine, în zonele întunecate de pe perete, deoarece acesta are un aspect uniform în dreapta zonelor murdare.

1. Măriți imaginea sau derulați-o pentru a vedea zonele întunecate din colțul din stânga-sus.
2. Din panoul *Tools*, selectați instrumentul *Spot Healing Brush* .
3. În bara *Options*, deschideți meniul pop-up *Brush* și alegeți o pensulă cu margini dure (*Hardness*: 100%), de circa 40 px în diametru.
4. Trageți cu instrumentul *Spot Healing Brush* în fereastra imaginii de la dreapta la stânga, peste petele întunecate din colțul din stânga-sus al imaginii. Puteți utiliza oricât de multe sau de puține tușe doriți; pictați până când sunteți satisfăcut de rezultate. În timp ce trageți cu mouse-ul, tușa apare la început neagră, dar când eliberați butonul mouse-ului, zona pictată este „vindecată”.



După mai multe aplicări: →

5. Alegeți comanda *File* → *Save*.


Utilizarea instrumentelor Healing Brush și Patch

Instrumentele *Healing Brush* și *Patch* duc mai departe capacitățile instrumentelor *Clone Stamp* și *Spot Healing Brush*. Folosind abilitatea lor de a aplica și amesteca simultan pixelii dintr-o zonă într-alta, ele deschid drumul către retușările cu aspect cât mai natural în zone cu texturi sau culori neuniforme.

În acest proiect, veți retușa peretele de cărămizi, eliminând crăpătura și graffiti-ul negru aflat deasupra celui colorat. Deoarece culoarea, textura și luminozitatea peretelui variază, ar fi destul de dificil să utilizați cu succes instrumentul *Clone Stamp* pentru a retușa aceste zone. Din fericire, instrumentele *Healing Brush* și *Patch* facilitează acest proces.

Utilizarea instrumentului Healing Brush pentru eliminarea defectelor

Primul obiectiv la această imagine este eliminarea crăpăturii din peretele de cărămizi

1. Măriți (la aproximativ 200%) zona care conține crăpătura, astfel încât să o puteți vedea clar.
2. Din panoul *Tools*, selectați instrumentul *Healing Brush* , ascuns sub instrumentul *Spot Healing Brush*.

3. Din bara *Options*, deschideți paleta pop-up *Brush* și stabiliți diametrul pensulei la 25 px. Executați clic în afara panoului pop-up pentru a-l închide. Apoi, verificați ca ceilalți parametri din bara *Options* să aibă valorile prestabilite: *Normal* pentru opțiunea *Mode*, *Sampled* pentru opțiunea *Source*, iar caseta de validare a opțiunii *Aligned* să nu fie selectată.
4. Țineți apăsată tasta *Alt* (Windows) sau *Option* (Mac OS) și executați clic în zona din stânga crăpăturii din perete. Apoi eliberați tasta *Alt* sau *Option*.

Executați clic direct pe crăpătură și trageți o tușă scurtă.



Observați că în timp ce pictați, zona acoperită temporar de pensulă are o culoare care pare că nu corespunde cu imaginea de dedesubt. Însă, când eliberați butonul mouse-ului, tușa aplicată se integrează foarte bine cu restul suprafeței de cărămidă.

6. Continuați să folosiți tușe scurte pentru a picta peste crăpătură începând din partea de sus și mergând în jos, până când crăpătura dispare.
7. Micșorați imaginea la 150% și alegeți comanda *File* → *Save*.



Utilizarea instrumentului Patch

Instrumentul *Patch* combină comportamentul de selecție al instrumentului *Lasso* cu proprietățile de amestecare a culorilor ale instrumentului *Healing Brush*. Cu instrumentul *Patch*, puteți selecta zona pe care doriți să o utilizați ca sursă (zona care va fi reparată) sau ca destinație (zona utilizată pentru reparare). Apoi, veți trage cu instrumentul *Patch* un marcaj într-o altă parte a imaginii. Când eliberați butonul mouse-ului, instrumentul *Patch* își face treaba. Marcajul rămâne activ în zona reparată, gata pentru a fi din nou tras fie într-o altă zonă care necesită reparații (dacă este selectată opțiunea *Destination*), fie într-un alt loc de eșantionare (dacă este selectată opțiunea *Source*).


Veți utiliza instrumentul *Patch* pentru a elimina graffiti-urile cu alb și negru aflate deasupra benzii principale de graffiti colorat de pe perete.

1. În panoul *Tools*, selectați instrumentul *Patch* (O), ascuns sub instrumentul *Healing Brush*.
2. În bara *Options*, asigurați-vă că este selectată opțiunea *Source*.
3. Trageți cu instrumentul *Patch* peste o secțiune a graffiti-ului negru și apoi eliberați butonul mouse-ului.



4. Alegeți comanda *Select* → *Refine Edge*. în caseta de dialog *Refine Edge*, introduceți următoarele valori:
 - Radius: 1.0
 - Contrast: 0
 - Smooth: 70
 - Feather: 1.5
 - Contract/Expand: 6
5. Executați clic pe butonul OK.

Caseta de dialog *Refine Edge* vă permite să modificați selecția cu mai multă precizie, în cazul nostru, folosirea ei va crea o tranziție mai lină către cărămizile curate.



6. Trageți selecția pe o zonă cu cărămizi curate.



În timp ce trageți cu mouse-ul, zona selectată inițială prezintă aceiași pixeli ca și selecția de lasou pe care o trageți. Când eliberați butonul mouse-ului, culoarea – nu și textura – se ajustează la schema originală de culori a selecției. În cazul nostru, zona reparată preia unele dintre culorile graffiti-ului aflat dedesubt.

7. Trasați o nouă selecție în jurul altor câtorva graffiti și apoi trageți-o pe o zonă cu cărămizi curate. Parametrii Refine Edge rămân aceiași pentru fiecare reparație suplimentară. Continuați să reparați imaginea până când ați eliminat satisfăcător toate graffiti-urile negre. De asemenea, puteți repara găurile din cărămizile aflate imediat în stânga capului fetei.

8. Alegeți comanda Select → Deselect.

9. Alegeți comanda File → Save.


Aplicarea filtrului Unsharp Mask

Ultima sarcină pe care s-ar putea să o îndepliniți la retușarea unei fotografii este aplicarea filtrului Unsharp Mask. Filtrul Unsharp Mask ajustează contrastul marginilor și creează iluzia unei imagini mai focalizate.

1. Alegeți comanda Filter → Sharpen → Unsharp Mask.

2. În caseta de dialog Unsharp Mask, asigurați-vă că este validată caseta opțiunii Preview, astfel încât să puteți vedea în fereastra imaginii efectele parametrilor ajustați.

Puteți deplasa previzualizarea din caseta de dialog pentru a vedea diferite părți ale imaginii sau puteți utiliza butoanele plus (+) și minus (–) de sub miniatură pentru a mări și micșora imaginea.



3. Deplasați glisorul *Amount* până la valoarea 70% pentru a crește gradul de detaliere din imagine.

4. Deplasați glisorul *Radius* pentru a stabili numărul de pixeli din jurul pixelilor de pe margini, care vor afecta focalizarea. Cu cât este mai mare rezoluția, cu atât mai mare ar trebui să fie și valoarea parametrului *Radius*. (Noi am utilizat valoarea prestabilită, 1.0 pixeli.)

5. (Opțional) Ajustați glisorul *Threshold*. Acesta determină cât de diferiți trebuie să fie pixelii focalizați față de zona înconjurătoare, pentru a fi considerați pixeli de margine și, prin urmare, focalizați de filtrul *Unsharp Mask*. Valoarea prestabilită a parametrului *Threshold*, 0, focalizează toți pixelii din imagine. Încercați o altă valoare, de exemplu 2 sau 3.

Pont: În timp ce încercați diferiți parametri, activați și dezactivați opțiunea *Preview* pentru a vedea cum va fi imaginea afectată de modificări. Sau, puteți executa clic și ține apăsat butonul mouse-ului pe miniatura de previzualizare din caseta de dialog pentru a dezactiva temporar filtrul. Dacă imaginea este mare, utilizarea miniaturii de previzualizare ar putea fi mai eficientă, deoarece va fi redesenată doar o zonă mai mică.

6. Când sunteți satisfăcut de rezultat, executați clic pe butonul OK pentru a aplica filtrul *Unsharp Mask*.

7. Alegeți comanda *File* → *Save*.



Despre mascarea de focalizare

Mascarea de focalizare (Unsharp Masking sau USM) este o tehnică tradițională utilizată la întărirea marginilor dintr-o imagine. Filtrul Unsharp Mask corectează încețoșarea produsă de fotografiere, scanare, redimensionare sau tipărire. El este util pentru imagini destinate atât tiparului, cât și afișării online.

Filtrul Unsharp Mask localizează pixelii care diferă de pixelii înconjurători cu valoarea de prag precizată și mărește contrastul pixelilor cu procentul stabilit de dumneavoastră.. În plus, puteți ajusta raza regiunii în care sunt comparați pixelii.

Efectele filtrului Unsharp Mask sunt mult mai pronunțate pe ecran decât pe foile tipărite la rezoluție înaltă. Dacă destinația finală este tiparul, experimentați cu diferite valori pentru a determina care parametri sunt cei mai buni la imaginea în cauză.


Salvarea imaginii pentru tipărirea în patru culori

Înainte de a salva un fișier Photoshop pentru utilizare într-o publicație în patru culori, trebuie să schimbați modelul de culoare al imaginii în CMYK. Pentru a schimba modelul de culoare al imaginii; veți utiliza comanda *Mode*.

Pentru mai multe informații despre conversia modelelor de culoare, vezi aplicația Photoshop Help.

1. Alegeți comanda *File* → *Save As* și salvați fișierul cu numele 02_CMYK.psd. Întotdeauna este bine să salvați o copie a fișierului original înainte de schimbarea modelelor de culoare, astfel încât să puteți efectua modificări în original și ulterior, dacă este necesar.

2. Alegeți comanda **Layer → Merge Visible**. Combinarea straturilor de ajustare cu stratul Background ne asigură că toate modificările efectuate vor fi incluse în imaginea CMYK. Dacă schimbați modelul de culoare fără combinarea straturilor, veți pierde stratul de ajustare Levels.



3. Alegeți comanda **Image → Mode → CMYK Color**. Executați clic pe butonul OK în caseta de avertizare despre profilul de gestionare a culorilor.


4. Dacă la crearea publicațiilor utilizați programul Adobe InDesign, alegeți pur și simplu comanda **File → Save**. Programul InDesign poate importa fișiere native Photoshop (PSD), deci nu este necesar să transformați imaginea în formatul TIFF.

Dacă utilizați o altă aplicație de tehnoredactare, alegeți comanda **File → Save As** și apoi treceți la pasul 5 pentru a salva imaginea în format TIFF.

5. În caseta de dialog **Save As**, alegeți opțiunea TIFF din meniul **Format**.
6. Executați clic pe butonul **Save**.
7. În caseta de dialog **TIFF Options**, selectați sistemul de operare la opțiunea **Byte Order** și executați clic pe butonul **OK**.

Imaginea este acum retușată complet, salvată și pregătită pentru plasare într-o aplicație de tehnoredactare.

Pentru mai multe informații despre formatele de fișier, vezi aplicația Photoshop Help.



Într-o aplicație de tehnoredactare cum este Adobe InDesign, puteți combina imagini Photoshop cu alte elemente.

Întrebări recapitulative

1. Ce înseamnă *rezoluție*?
2. Ce face instrumentul Crop?
3. Cum puteți ajusta gama tonală a unei imagini?
4. Ce instrumente puteți utiliza pentru eliminarea micilor defecte dintr-o imagine?
5. Ce efect are filtrul Unsharp Mask asupra unei imagini?

Răspunsuri la întrebările recapitulative

1. Termenul *rezoluție* se referă la numărul de pixeli care descriu o imagine și îi stabilesc gradul de detaliere. Cele trei tipuri diferite sunt *rezoluția imaginii*, *rezoluția monitorului* - ambele măsurate în pixeli per inch (ppi) - și *rezoluția imprimantei* sau *de ieșire*, care este măsurată în puncte de cerneală per inch (dpi).
2. Puteți utiliza instrumentul Crop pentru a tăia, scala și îndrepta o imagine.
3. Folosiți un strat de ajustare Levels. Puteți utiliza triunghiurile negru, alb și gri de sub histograma Levels pentru a controla punctul median și locul în care încep punctele cele mai întunecate și mai luminoase din imagine, mărindu-i astfel gama tonală.
4. Instrumentele Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch și Clone Stamp vă permit să înlocuiți porțiuni nedorite dintr-o imagine cu alte zone ale imaginii. Instrumentul Clone Stamp copiază zona sursă exact; instrumentele Healing Brush și Patch combină zona cu pixelii înconjurători. Instrumentul Spot Healing Brush nu are deloc nevoie de o zonă sursă; el „vindecă” zonele pentru a se potrivi cu pixelii înconjurători.
5. Filtrul Unsharp Mask ajustează contrastul detaliilor de margine și creează iluzia unei imagini mai focalizate.